

AKTUALIZACJA PROGRAMÓW

Sposób postępowania podczas aktualizacji programów RcpAccessNet+ oraz CompAnyAccess.

- 1) plik RCPNET.FDB należy przekopiować do katalogu programu `\polman\rcpaccessnet\DB\` na komputerze serwerze
- 2) pozostałe pliki podmieniamy na komputerach klientach, a brakujące (nowe) dokopiuujemy
- 3) w pliku konfiguracyjnym **NETRCP.INI** na serwerze i klientach należy **uzupełnić** wpis w sekcji **[APPLICATION]**. Plik znajduje się w katalogu programu, domyślnie `\polman\rcpaccessnet\`:

SrvProtocol=TCP

SrvName= należy wpisać to samo, co jest wpisane w SrvPath

DBFile=RCPNET.FDB

Przykładowy wygląd wpisów w pliku NETRCP.INI na serwerze:

```
[APPLICATION]
.....
DBPath=C:\Polman\rcpaccessnet\db\
SrvPath=localhost
SrvProtocol=TCP
DBFile=RCPNET.FDB
SrvName=localhost
.....
```

Przykładowy wygląd wpisów w pliku NETRCP.INI na kliencie:

```
[APPLICATION]
.....
DBPath=C:\Polman\rcpaccessnet\db\
SrvPath=192.168.1.1
SrvProtocol=TCP
DBFile=RCPNET.FDB
SrvName=192.168.1.1
.....
```

Gdyby pojawił się błąd "Unsupported disc structure...." należy dodatkowo wykonać następujące czynności na komputerze serwerze:

- 1) odinstalować FirebirdServer (Panel Sterowania ->Dodaj/Usuń programy)
- 2) zrestartować komputer
- 3) zainstalować Firebird'a z załącznika naciskając tylko przycisk Next, **bez zmiany jakichkolwiek ustawień** domyślnych
- 4) do katalogu `\Firebird\Firebird2_1\UDF\` ręcznie przekopiować plik `FreeUDFLib.dll` z wysłanego załącznika

W przypadku nowej instalacji programu, w katalogu innym, niż domyślny lub wymianie Firebird'a na nowszą wersję należy wykonać następujące czynności:

- 1) zainstalować Firebird'a z załącznika naciskając tylko przycisk Next, **bez zmiany jakichkolwiek ustawień** domyślnych
- 2) do katalogu `\Firebird\Firebird2_1\UDF\` ręcznie przekopiować plik `FreeUDFLib.dll` z wysłanego załącznika

Uwaga! Proszę usunąć wszystkie skróty do programu z pulpitu i stworzyć nowe.